

MWORKS. Syslab 2025b 教育版

安装与配置说明书



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

目录

1. 概述	1
1.1 安装须知.....	1
1.2 运行环境.....	1
1.3 安装包文件.....	2
2. 软件安装	2
2.1 首次安装.....	3
2.2 覆盖安装.....	6
3. 软件授权	7
3.1 未授权状态.....	7
3.2 账户注册.....	7
3.3 许可激活.....	10
3.4 授权模块清单.....	12
4. 首次使用 MWORKS.Syslab	13
4.1 选项设置.....	13
4.2 帮助文档.....	15
4.3 启动命令行窗口.....	16
5. 卸载 MWORKS.Syslab	17
6. 常见问题解答（FAQ）	20
6.1 安装过程.....	20
6.2 启动过程.....	24
6.3 使用过程.....	27

1. 概述

本手册的用途在于帮助您正确地使用 MWORKS.Syslab 2025b 软件产品（以下称“本产品”），在安装和第一次使用本产品前，请您务必先仔细阅读配送的所有资料，特别是本手册中所提及的注意事项。这会有助于您更好地使用本产品。

1.1 安装须知

1. 教育版仅限高校师生使用校园邮箱（即邮箱后缀为.edu.cn）注册使用；
2. 每次 License 有效期 180 天，当 License 过期之后才可重新申请，License 不支持提前申请。

1.2 运行环境

MWORKS.Syslab 运行环境要求如下：

表 1-1 MWORKS.Syslab 运行环境要求

配置类型	最低规格	推荐规格	备注
CPU	1GHz, 2 核	2GHz, 4 核	主频越高，软件运行速度越快
内存	8GB	16GB	实际需要的内存取决于科学计算复杂度
存储	20GB	100GB	用于存储仿真结果
显示分辨率	1024×768	2560×1440	
操作系统	Windows 7 64 位 (SP1)	Windows 10 64 位	支持 Win10、Win11、Win7
磁盘	C 盘	C 盘	本产品提供了一套 Syslab 客户端仓库，包含图形库、图像库、数

配置类型	最低规格	推荐规格	备注
			学库等开发库以及 Julia 常用库。用户可自主选择软件安装路径，Syslab 客户端仓库路径不可变更，默认安装在“ C:\Users\Public\Tong Yuan\julia”。

1.3 安装包文件

Syslab 安装包为 iso 光盘映像文件，内部包含如下文件及文件夹。

 data	2025/8/7 17:33	文件夹	
 MWORKS.Syslab-2025b-win-x64-...	2025/8/7 17:33	Chrome PDF Do...	4,396 KB
 Syslab-2025b-1.0.7-win-x64.exe	2025/8/7 17:33	应用程序	125,549 KB

图 1-1 Syslab 安装包内容

其中：

- (1) data: 安装包相关资源文件，包括julia 仓库等；
- (2) MWORKS.Syslab 2025b-1.0.7-win-x64.exe: Syslab 安装程序。
- (3) MWORKS.Syslab 2025b-win-x64-安装与配置说明书。

2. 软件安装

特别提示，为确保 Windows 环境下 MWORKS.Syslab 正确部署，安装 MWORKS.Syslab 请优先在系统管理员权限下进行。




图 2-1 以管理员身份安装 MWORKS.Syslab

2.1 首次安装

1. 以管理员身份运行 exe 安装文件，进入“MWORKS.Syslab”安装向导，如图 2-2 所示。



图 2-2 “MWORKS.Syslab”安装向导

2. 若按照软件默认设置安装，勾选“同意 MWORKS.Syslab 2025b 的用户许可协议” 点击“立即安装”按钮，进入安装过程界面如图 2-4 所示。

3. 若想要设置安装功能和安装路径，点击“自定义设置”按钮，进入自定义设置页面。如图 2-3 所示。

- 选择产品：如图 2-3 所示为软件默认安装内容，建议全部安装。
- 选择安装路径，默认路径设为“C:\Program Files\MWORKS\Syslab 2025b”，如果安装在其他目录，点击输入框右侧“浏览”按钮，选择文件夹。

注：安装路径不支持中文路径。

- 勾选“同意 MWORKS.Syslab 2025b 的用户许可协议”



图 2-3 自定义设置界面

4. 点击“立即安装”按钮，进入安装过程界面。如下图所示。

注：进行至此界面时如有杀毒软件弹出，点击选择“全部接受”



图 2-4 安装过程界面

5. 安装完成后，点击下一步



图 2-5 设置文件关联

6. 完成安装后点击“安装完成”按钮，结束安装。




图 2-6 完成安装界面

7. 安装完成后在桌面生成快捷方式 MWORKE.Syslab 2025b(x64)，并在 Windows“开始”程序组生成 MWORKE.Syslab 2025b 程序组，其中有 MWORKE.Syslab 2025b(x64)和 uninstall(x64)两个快捷方式，分别用于启动和卸载 Syslab。

2.2 覆盖安装

系统支持更新 Syslab 到其它版本（高版本或低版本）。更新时，会对原有的版本进行覆盖安装。如果您想更改安装路径，请先手动卸载已有的 Syslab，重新安装时选择安装路径。

如果此系统存在 Syslab 程序，安装时会弹窗提示。如下图所示。




图 2-7 覆盖安装弹窗

注：一台设备只可安装一个 Syslab 版本，因为 C 盘中的 Julia 环境唯一

3. 软件授权

3.1 未授权状态

MWORKS.Syslab 在未授权状态下运行时，MWORKS.Syslab 主窗口标题文字中显示[演示版]字样。




图 3-1 软件未授权状态

3.2 账户注册

在软件授权申请之前，需要先登录同元账户（如无同元账户，则需要注册），以便后续授权申请与授权激活。

点击软件右上角“登录”，如图 3-2 所示，打开登录界面。



图 3-2 用户账号登录方式 1

也可以依次点击用户界面主页>使用许可>许可类型>同元账户>登录，操作过程如图 3-3 所示，打开用户登录窗口，用户登录界面如图 3-4 所示。




图 3-3 用户账号登录方式 2



图 3-4 用户登录界面

如已有账号，则直接在图 3-4 中填写账号密码或者使用邮箱验证登录。

如无账号，则在“登录”界面中点击“立即注册”，即可进入账号注册窗口。
注册过程如图 3-5 所示。



The registration process is shown in four steps:

- Step 1:** Login page with "没有账号? 立即注册" (No account? Register Now) link.
- Step 2:** Registration form with fields for:
 - * 用户名 (Username): 1-20位, 可含英文、数字 (1-20 characters, can contain English, numbers). **用户自定义** (User-defined).
 - * 邮箱 (Email): 邮箱 (Email).
 - * 验证码 (Verification Code): 验证码 (Verification Code) / 获取验证码 (Get Verification Code).
 - * 密码 (Password): 6-32位, 含数字, 且含字母或符号 (6-32 characters, containing numbers and letters/symbols).
 - * 确认 (Confirm): 确认密码 (Confirm Password).
- Step 3:** Registration form with fields for:
 - * 姓名 (Name): 姓名 (Name) / 0/50.
 - * 学历 (Degree): 请选择 (Please select).
 - * 职业 (Occupation): 学生 (Student).
 - * 学校 (School): 学校 (School).
 - * 入学时间 (Enrollment Time): 选择日期 (Select date).
 - * 学院 (College): 学院 (College).
 - * 专业 (Major): 专业 (Major).
- Step 4:** Registration success message "用户注册成功" (User registration successful) and login page.

图 3-5 用户账号注册

注册窗口中, 账号与密码由用户自定义, 密码必须包含数字, 且必须包含字母或其他符号, 邮箱为校园邮箱 (即邮箱后缀为.edu.cn), 点击获取验证码, 所填邮箱会收到如图 3-6 所示验证码, 填写相关验证码, 完成账号注册。



The verification code email template includes the following content:

尊敬的用户您好:
感谢您注册同元账号! 邮箱验证码为:

087227

为了保障您账号的安全性, 验证码30分钟内有效, 如非本人操作, 请忽略本邮件。
本邮件由系统自动发出, 请勿回复, 不要将您的验证信息透露给任何人。

苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

点击下方链接获取 MWORKS 软件

快捷回复给所有人 | 回复 | 回复全部 | 转发 | 更多

图 3-6 验证码

3.3 许可激活

账号注册完成之后，用户可通过输入账号密码或邮箱验证方式登录，登录成功后可管理具有与账户关联的许可信息，并点击“激活”对软件进行授权。若无与账户关联的有效许可证，这可点击窗口左下角前往申请，如图 3-7 所示。




图 3-7 用户“使用许可”界面

点击“前往申请”之后会打开“MWORKE 许可申请”网页界面，点击教育版，补充许可信息，填写手机号，输入验证码，即可完成申请。



图 3-8 MWORKS 许可申请

申请版本: Syslab 教育版

授权类型: 账号许可

* 用途: 简述您的用途

* 手机号: 手机号

* 验证码: 验证码 获取验证码

返回 申请

图 3-9 申请信息填写

点击“我的许可”之后，可以在网页中查看是否通过，如图 3-10 所示。通过之后，则可以直接跳转至图 3-7 点击“激活”即可。

我的许可						
产品名称	许可类型	已绑定设备	剩余时间(天)	申请日期	过期日期	当前状态
1 MWORKS.Syslab 科学计算环境 教育版	账号许可	BRW1523AEDD9CED8EDF689D787...	162	2025-10-14	2026-04-12	审批通过

图 3-10 查看我的许可

可参考图 3-3 方式打开许可证管理界面，点击“激活”，会看到激活状态、剩余时间与激活模块数量，如图 3-11 所示。

许可类型

☒ 同元账号 ☐ 许可证服务器 ☐ 许可证文件

账号:

[管理许可信息](#) [注销](#)

[激活](#)

状态

激活状态: 账号许可 [教育版](#) [反激活](#)

剩余时间: 剩余 162 天

模块数量: 34

明细

	模块名称	状态
1	MW_Syslab_Coder	剩余 162 天
2	MW_Syslab_ControlLinearSystemAnalyzerApp	剩余 162 天
3	MW_Syslab_ControlSystem	剩余 162 天
4	MW_Syslab_ControlSystemDesignerApp	剩余 162 天
5	MW_Syslab_CurveFitterAPP	剩余 162 天
6	MW_Syslab_Education	剩余 162 天
7	MW_Syslab_ExternalInterfaces	剩余 162 天
8	MW_Syslab_FilterDesignerApp	剩余 162 天
9	MW_Syslab_MImport	剩余 162 天
10	MW_Syslab_PidTunerAPP	剩余 162 天
11	MW_Syslab_Standard	剩余 162 天
12	MW_Syslab_SystemIdentificationApp	剩余 162 天

✓ 激活成功!

[关闭](#)

图 3-11 激活成功

注意：单个高校账号只能在 3 台电脑上使用。

3.4 授权模块清单

软件授权激活后，可解锁如下全部功能。

功能模块	个人版	教育版	企业版
交互式编程环境	✓	✓	✓
解释与调试模块	✓	✓	✓
函数库管理模块	✓	✓	✓
基础语言模块	✓	✓	✓
基础数学模块	✓	✓	✓
绘图与可视化模块	✓	✓	✓
与Sysplorer双向集成	✓	✓	✓
报告生成	—	✓	✓
曲线拟合工具箱	—	✓	✓
符号数学工具箱	—	✓	✓
优化工具箱	—	✓	✓
全局优化工具箱	—	✓	✓
统计工具箱	—	✓	✓
机器学习工具箱	—	✓	✓
深度学习工具箱	—	✓	✓
强化学习工具箱	—	✓	✓
基础信号处理工具箱	—	✓	✓
流信号处理工具箱	—	✓	✓
小波工具箱	—	✓	✓
基础通信工具箱	—	✓	✓
雷达工具箱	—	✓	✓
相控阵工具箱	—	✓	✓
控制系统工具箱	—	✓	✓
系统辨识工具箱	—	✓	✓
鲁棒控制工具箱	—	✓	✓
并行计算工具箱	—	✓	✓
Matlab导入工具	—	✓	✓

4. 首次使用 MWORKS.Syslab

4.1 选项设置

点击工具栏 Ribbon 按钮  “首选项”，可以查看或修改系统配置，如下图。




图 4-1 选项设置页面

4.1.1 Sysplorer 可执行文件路径

A. 默认设置

该选项默认设置为“（Sysplorer 安装路径）\Bin64\mworks.exe”，如果未安装 Sysplorer，则此选项为空。

B. 修改方式

通过点击右侧“浏览”按钮，选择 Sysplorer 可执行文件路径。如下图所示。




图 4-2 设置 Sysplorer 可执行文件路径

4.1.2 预加载配置

A. 预加载选项

默认勾选“启动命令行窗口时预加载函数库”。用户可以选择需要预加载的函数库，当REPL（即命令行窗口）启动时将加载这些已勾选的函数库，如下图所示。




图 4-3 预加载选项高级配置

4.2 帮助文档

点击工具栏 Ribbon 按钮  “帮助”，打开帮助文档，打开的帮助文档如下图所示。




图 4-4 帮助文档

如果帮助文档打不开，请点击“首选项”打开选项设置页面，并在“帮助文档”分组中选择本机已安装的浏览器，如“火狐浏览器”。




图 4-5 选择帮助文档浏览器

4.3 启动命令行窗口

点击工具栏 Ribbon 按钮  “启动命令行窗口”，启动 Julia 命令行窗口。在该窗口中输入“ $x = 10 + 20$ ”，按下回车后将立即回显命令执行结果“30”。




图 4-6 启动命令行窗口

5. 卸载 MWORKS.Syslab

通过快捷程序卸载 MWORKS.Syslab 是最简捷的方式。MWORKS.Syslab 安装之后创建了两个卸载程序的快捷方式。

- (1) 程序组 MWORKS.Syslab 2025b。其中包含 uninstall(x64)快捷方式。



图 5-1 快捷卸载程序位置 1

- (2) MWORKS.Syslab 安装文件夹（例如 C:\Program Files\MWORKS\Syslab 2023b）包含 uninstall(x64)快捷方式。

Apps	2025/8/22 10:52	文件夹	
Bin	2025/8/22 10:52	文件夹	
Docs	2025/8/22 10:53	文件夹	
Examples	2025/8/22 17:36	文件夹	
Install	2025/8/22 10:52	文件夹	
Library	2025/8/22 10:53	文件夹	
Server	2025/8/22 10:52	文件夹	
Setting	2025/8/22 10:53	文件夹	
Tools	2025/8/22 10:52	文件夹	
MWORKS.Syslab 2025b(x64)	2025/11/1 9:40	快捷方式	1 KB
uninstall(x64).exe	2025/11/1 9:40	应用程序	62,573 KB

图 5-2 快捷卸载程序位置 2

运行 `uninstall(x64).exe` 应用程序，打开卸载页面，如下图所示。



图 5-3 卸载页面

点击“立即卸载”按钮，开始卸载 Syslab，如下图所示。



图 5-4 卸载过程

卸载完成后点击“感谢使用，期待再会”按钮， Syslab 安装文件夹中所有内容都被删除。您也可以选择勾选左下角的“删除 MWORCS.Syslab 缓存目录”选项，个人数据的缓存配置信息同步删除。



图 5-5 卸载完成

6. 常见问题解答 (FAQ)

6.1 安装过程

6.1.1 安装报错: [Errno 2] No such file or directory

Syslab 安装包为 iso 光盘映像文件，**推荐使用 Windows 资源管理器打开**。如果使用 WinRAR 压缩文件管理器或者 UltraISO 打开，双击 exe 安装程序开始安装，但在安装过程中，**不要关闭 WinRAR 压缩文件管理器或者 UltraISO**，否则系统找不到所需文件路径。




图 6-1 安装过程中关闭 WinRAR 将报错

6.1.2 杀毒软件阻拦

杀毒软件开启时，本软件安装过程中可能会出现警告弹窗，默认 30 秒不操作或者选择不允许，将安装失败。**建议安装过程中关闭杀毒软件或选择允许**。



图 6-2 杀毒软件警告




图 6-3 软件安装失败

以 360 安全卫士为例：

- 安装过程中出现警告弹窗，勾选不再提醒并选择“允许程序所有操作”，安装程序进入杀毒软件的已信任区，可以正常安装。



图 6-4 选择允许

- 安装过程中出现警告弹窗，勾选不再提醒并选择“阻止本次操作”、“阻止程序所有操作”，安装程序进入杀毒软件的已阻止区，无法正常安装。



图 6-5 选择阻止

打开 360 安全卫士，选择系统修复页，单击信任区，打开“安全操作中心”页面。



图 6-6 打开安全操作中心

选择已阻止区，选择 Syslab 程序添加信任，单击确认后此条规则添加到信任列表。安装程序进入杀毒软件的已信任区，可以正常安装。



图 6-7 添加信任列表

6.1.3 “安装失败”报错

当遇到“安装失败”报错，且报错信息为“Permission denied”时，需要根据提示信息关闭 Syslab、Sysplorer 相关软件后单击重试，如图所示。




图 6-8 安装报错

6.2 启动过程

6.2.1 Windows 系统无法启动 Syslab 软件

Syslab 软件在 Windows 系统中无法启动, 表现形式为双击 Syslab 的桌面图标无反应, 正常的软件启动如下图所示:




图 6-9 启动界面

问题原因：Windows 系统上当前的显卡驱动和 Electron 版本不兼容。

解决方案：您可以右键单击 Syslab 软件桌面图标，选择属性，会出现如图所示弹窗：



图 6-10 快捷方式属性

在目标输入框内容末尾输入空格以及--no-sandbox，如下图所示，单击确定即可。



图 6-11 添加属性—no-sandbox

6.2.2 安装后 Syslab 启动报错

安装后启动报错如下图时，用户可以用管理员权限启动 Syslab。当前用户需要在 **C:\Users\Public** 路径下有写入权限。




图 6-12 Syslab 启动报错

6.2.3 中文路径下安装失败

目前，Syslab IDE 依赖第三方软件 `julia.exe`，`julia.exe` 对中文路径的支持较弱，可能会出现如下图的问题。建议 Syslab 在英文路径下安装。

注：此问题（issue #46374）我们已发给 Julia 社区，预计很快就能得到修复。




图 6-13 中文字符过多

6.3 使用过程

6.3.1 与 Sysplorer 双向融合时出现仿真失败

- (1). 检查 Sysplorer 是否有 License，若没有 License 将导致仿真报错。
- (2). Syslab 与 Sysplorer 双向融合时，只能使用 64 位编译器，如下图。



图 6-14 选择 64 位编译器